



## Sélection du type de restauration



Vous pouvez choisir le type de restauration de la sauvegarde.

Choisissez l'un des types de restauration :

- Restaurer les disques ou les partitions
- Restauration secteur-par-secteur de disques ou partitions
- Restaurer des fichiers/dossiers spécifiés

## Description

Choisissez cette option pour restaurer un disque ou une partition entièrement.



Aide

< Précédent

Suivant >

Annuler



## Partition ou disque à restaurer

Choisissez une partition ou un disque dur à restaurer.



Choisissez une partition ou un disque dur entier à restaurer.



Partition /	Flags	Capacité	Espace libre	Type
<b>Disque 2</b>				
<input checked="" type="checkbox"/>	UnitC-Disk5 (C:)	Pri,Act.	15,13 Go	2,052 Go NTFS
<input type="checkbox"/>	MBR et Piste 0			MBR et Piste 0



## Emplacement de la partition restaurée

Choisissez une partition cible ou de l'espace non alloué pour la restauration.



Choisissez une partition cible ou un espace non alloué vers où l'image de la partition doit être restaurée. Les partitions déjà restaurées sont désélectionnées et désactivées. Les emplacements ne disposant pas d'espace suffisant pour la restauration sont aussi désactivées.



Partition	Flags	Capacité	Espace libre	Type
<b>Disque 1</b>				
UnitG-Disk2 (G:)	Pri,Act.	14,90 Go	1,961 Go	NTFS
UnitH-Disk2 (H:)	Pri	137,8 Go	25,27 Go	NTFS
<b>Disque 2</b>				
UnitC-Disk5 (C:)	Pri,Act.	15,13 Go	1,812 Go	NTFS
UnitE-Disk5 (E:)		96,68 Go	30,52 Go	NTFS
<b>Disque 3</b>				
UnitD-Disk1 (D:)		109,5 Go	17,36 Go	NTFS
UnitF-Disk1 (F:)	Pri	5,002 Go	1,168 Go	NTFS



Aide

&lt; Précédent

Suivant &gt;

Annuler



## Type de partition restaurée

Choisissez le type de la partition restaurée.



Choisissez le type de la partition restaurée.

- Active
- Principale
- Logique

## Description

La partition active est celle à partir de laquelle l'ordinateur démarre. Seule une partition peut être active à la fois. La partition active peut contenir des OS et des données. Si l'image de la partition contient un OS, il est recommandé de la restaurer en tant que partition active. Le type de la partition originale est choisi par défaut.



Aide

< Précédent

Suivant >

Annuler



## Taille de la partition restaurée



Indiquez la taille et l'emplacement de la partition restaurée.

Indiquez la taille et l'emplacement. Vous pouvez les changer avec la souris dans l'affichage graphique ou saisir les valeurs exactes dans les zones de texte.



Taille de partition mini : 11,02 Go

Taille de partition maxi : 14,9 Go

Espace libre avant

Taille de partition

Espace libre après



Aide

< Précédent

Suivant >

Annuler



## Lettre de lecteur logique



Indiquez une lettre de lecteur pour la partition restaurée.

Indiquez une lettre de lecteur pour la partition restaurée.

- Non, je ne veux pas affecter de lettre.
- Oui, je veux affecter une lettre de lecteur logique à la partition restaurée.

G: 

## Description

Choisissez cette option si vous voulez affecter une lettre de lecteur à la partition restaurée. Choisissez une lettre dans la liste.



Aide

< Précédent

Suivant >

Annuler



## Sélection suivante



Voulez-vous restaurer une autre partition ou un autre disque dur depuis la sauvegarde ?

Vous pouvez restaurer un autre disque dur ou partition depuis la sauvegarde. Voulez-vous choisir un autre disque dur ou partition ?

- Oui, je veux restaurer un autre disque dur ou partition.
- Non, je ne veux pas.

## Description

Sélectionnez cette option si vous avez choisi toutes les partitions et tous les disques durs que vous voulez restaurer, et si vous êtes prêt à procéder à la restauration.



Aide

&lt; Précédent

Suivant &gt;

Annuler



## Choisissez les options de restauration

Vous pouvez utiliser les options par défaut pour cette tâche ou les modifier manuellement.



Choisissez soit d'exécuter cette opération en utilisant les options par défaut, soit de configurer les options dans les étapes suivantes de l'Assistant:

- Utiliser les options par défaut
- Définir les options manuellement

### Description

Vous pouvez utiliser les options par défaut pour cette opération. Pour modifier les options par défaut, utilisez la commande [Outils -> Options](#).



Aide

< Précédent

Suivant >

Annuler



# Acronis True Image Home

Acronis True Image Home est prêt à procéder à la restauration des données depuis la sauvegarde. Voici la liste des opérations.

## Restauration de disques/partitions depuis la sauvegarde

Depuis le fichier: "D:\acrOnis~UnitC-Disk5  
MyBackup.tib"

Opération 1 sur 2 (**Redémarrage nécessaire**)

### Suppression de la partition

Disque dur: 1  
Lettre de lecteur: G:  
Système de fichier: NTFS  
Nom de volume: UnitG-Disk2  
Taille: 14,90 Go

Opération 2 sur 2

### Restauration de la partition

Disque dur: 1  
Lettre de lecteur: C: -> G:  
Système de fichier: NTFS  
Nom de volume: UnitC-Disk5  
Taille: 15,13 Go -> 14,90 Go

www.microapp.com

Cliquez sur **Procéder** pour démarrer.



Aide

< Précédent

Procéder

Annuler